

Backup: Konfiguration: Aufbewahrungsdauer von Daten

03.07.2024 13:36:29

FAQ-Artikel-Ausdruck

Kategorie:	Datenspeicher & Datenablage::Backup	Bewertungen:	0
Status:	öffentlich (Alle)	Ergebnis:	0.00 %
Sprache:	de	Letzte Aktualisierung:	14:09:45 - 06.07.2021

Schlüsselwörter

Backup Laufzeit Löschen Konfiguration

Lösung (öffentlich)

Die Aufbewahrungszeit ist standardmäßig auf 180 Tage eingestellt.

Die Aufbewahrungsdauer ist an einem Klienten auch für verschiedene Filesysteme, Dateitypen oder Verzeichnisse unterschiedlich einstellbar. Dazu werden in der Konfigurationsdatei Ihres Backup-Klienten die entsprechenden Include-Befehle mit einer "Managementklasse" erweitert. Es existieren in unserer Umgebung i.d.R. folgende Managementklassen:

MgmtClass Name : MC_5D5V

MgmtClass Name : MC_30D30V

MgmtClass Name : MC_60D60V

MgmtClass Name : MC_120D120V

MgmtClass Name : MC_180D180V

Bedeutung: MC_xDyV - Dateien werden x Tage und in maximal y Versionen aufbewahrt.

Die Standardeinstellung ist MC_180V180D. Die Einstellung der Managementklasse nehmen Sie unter Linux in der Datei "dsm.sys", unter Windows in der Datei "dsm.opt" vor.

Beispiele:

```
include /.../.../*.*log MC_60D60V
```

```
include /home/.../*.*txt MC_120D120V
```

```
include /export/specials/.../*.* MC_5D5V
```

Nach dem Ändern der Konfigurationsdatei ist das automatische Backup zu stoppen und neu zu starten. Sollten Sie eine Aufbewahrungsdauer benötigen, die noch nicht in einer Managementklasse definiert ist, kontaktieren Sie bitte den Servicedesk ([1]servicedesk@tu-dresden.de).

[1] <mailto:servicedesk@tu-dresden.de>