

# E-Mail - FairEmail - Android - Postfach einrichten

20.02.2026 17:49:26

## FAQ-Artikel-Ausdruck

Kategorie:	Kommunikation & Kollaboration::E-Mail	Bewertungen:	0
Status:	öffentlich (Alle)	Ergebnis:	0.00 %
Sprache:	de	Letzte Aktualisierung:	14:48:23 - 06.02.2026

### Schlüsselwörter

E-Mail, Einrichtung, Android, FairEmail, Client, Konfiguration

### Lösung (öffentlich)

Funktionsübersicht

E-Mail ✓

Verschlüsselung ✓ kostenlos lesen, kostenpflichtig verschicken  
[1]FAQ

Kalender -

In dieser Anleitung erfahren Sie, wie ein E-Mail-Postfach der TU Dresden in FairEmail für Android eingerichtet wird. Anschließend können Sie E-Mails senden und empfangen und mit der Einrichtung Ihres persönlichen Zertifikats für die Signatur und Verschlüsselung fortfahren.

Installation Sie finden die FairEmail-App in folgenden App Stores:

- [2]F-Droid
- [3]Google Play Store

Postfach-Einrichtung

- Bestätigen Sie nach dem ersten Start der App die Nutzungsbedingungen mittels „Ich stimme zu“. Screenshot FairEmail - Nutzungsbedingungen
- Falls die Registerkarte „Grundeinstellungen“ noch nicht aktiv ist, wählen Sie diese aus. Screenshot FairEmail - Grundeinstellungen
- Wählen Sie in der Box „Konten hinzufügen oder ändern“ unterhalb des Assistenten den Punkt „Manuelle Einrichtung und Kontooptionen“, um den Posteingangsserver einzurichten. Screenshot FairEmail - Konten hinzufügen
- Die Box „Klassische Konfiguration“ klappt aus. Wählen Sie dort den Button „Konten“ aus.
- Screenshot FairEmail - Klassische Konfiguration
- Wählen Sie den „Hinzufügen“-Button.
- Screenshot FairEmail - Konten
- Im sich öffnenden Kontextmenü wählen Sie „IMAP“ .
- Screenshot FairEmail - Konten hinzufügen
- Aktivieren Sie das Auswahlfeld „Anbieter“ und wählen den Eintrag „Benutzerdefiniert“ aus. Screenshot FairEmail - Auswahl Konto-Anbieter
- Screenshot FairEmail - Auswahl Konto-Anbieter
- Tragen Sie in der Box „IMAP“ in den angegebenen Feldern die nachfolgenden Informationen ein. Ersetzen Sie dabei „zihlogin“ durch Ihren persönlichen ZIH-Login.

„Hostname“: msx.tu-dresden.de

„Verschlüsselung“: SSL/TLS

„Portnummer“: 993

„Benutzername“: zihlogin@tu-dresden.de

„Passwort“: ZIH-Passwort

Screenshot FairEmail - IMAP-Konfiguration

- Bestätigen Sie den Vorgang am Ende der Seite mit dem „Prüfen“-Button.
- Screenshot FairEmail - IMAP-Konfiguration prüfen
- Die Zuordnung der Ordner erscheint. Hier können Sie optional auswählen, welche Ordner auf dem Mailserver den lokalen im FairEmail-Client zugeordnet werden sollen. Die Checkbox „Zugehörige Identität hinzufügen (SMTP-Server)“ muss aktiviert bleiben. Bestätigen Sie mittels „Speichern“-Button. Screenshot FairEmail - IMAP-Konfiguration speichern
- Tragen Sie im Feld „Ihr Name“ Ihren Namen und im Feld „Ihre E-Mail-Adresse“ Ihre primäre E-Mail-Adresse ein, meistens hat diese die Form „vorname.nachname@[mailbox.]tu-dresden.de“. (Ihre primäre E-Mail-Adresse finden Sie [4]im Profil des Self-Service-Portals im Abschnitt E-Mail als „Primäre E-Mail-Adresse“.)
- Screenshot FairEmail - Identität
- Um den Postausgangsserver zu konfigurieren, wählen Sie in der Box „SMTP“ als Verschlüsselung „STARTTLS“. Die restlichen Felder werden daraufhin automatisch vorausgefüllt:

„Hostname“: msx.tu-dresden.de

„Verschlüsselung“: STARTTLS

„Portnummer“: 587

„Benutzername“: zihlogin@tu-dresden.de

„Passwort“: ZIH-Passwort

Screenshot FairEmail - SMTP-Einstellungen

- Bestätigen Sie den Vorgang am Ende der Seite mit dem „Speichern“-Button. Screenshot FairEmail - SMTP-Einstellungen speichern
- Kehren Sie auf den Hauptbildschirm zurück mittels „Nach oben“ (Pfeil in der Menüleiste). Screenshot FairEmail - Konten
- Zum Erhalt von Benachrichtigungen und Zugriff auf Ihre Kontakte können Sie FairEmail optional berechtigen. Wählen Sie dafür In der Box „Berechtigungen erteilen“ „Zulassen“ und bestätigen die beiden nachfolgenden Android-Abfragen mit „Zulassen“. Screenshot FairEmail - Berechtigungen erteilen Screenshot Android - Kontaktzugriff erlauben Screenshot Android - Benachrichtigungen erlauben
- Damit FairEmail zuverlässig im Hintergrund läuft, wählen Sie In der Box „Akkuoptimierung deaktivieren“ „Zulassen“ und bestätigen die nachfolgende Android-Abfrage mit „Zulassen“. Screenshot FairEmail - Akkuoptimierung deaktivieren Screenshot Android - Hintergrundausführung erlauben
- FairEmail und Ihr Postfach sind nun eingerichtet. Um zum Posteingang zu gelangen wählen Sie das Hamburger-Menü „FairEmail“ und in der dann geöffneten Seitenleiste „Einstellungen schließen“ aus. Screenshot FairEmail - Grundeinstellungen Screenshot FairEmail - Seitenleistenmenü

[1] <https://faq.tickets.tu-dresden.de/v/ItemID=1185>

[2] <https://f-droid.org/de/packages/eu.faircode.email/>

[3] <https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.faircode.email>

[4] <https://selfservice.tu-dresden.de/profile/>